

Ordinateur portable/Laptop Windows 10 ne sort pas de sa veille


Diffusion interne

Si votre Ordinateur portable/Laptop ne sait pas sortir de sa veille et a son curseur d'attente. Vous avez un problème avec l'Hybrid Shutdown. C'est une option par défaut de Windows 10 qui, en général, est très utile puisqu'elle réduit considérablement le temps d'extinction et de sortie de la veille, mais cela peut aussi être une source de problème.

Solution easygoing : Désactiver l'Hybrid Shutdown manuellement.

Pour cela procédez ainsi :

- Allez dans Rechercher sur le Web et dans Windows



- Tapez "alimentation" et cliquez sur "Paramètres d'alimentation et mise en veille"



- A droite cliquez sur Paramètres d'alimentation supplémentaires

Écran

En cas de branchement sur le secteur, éteindre après


Veille

En cas de branchement sur le secteur, mettre le PC en veille après


Paramètres associés

Paramètres d'alimentation supplémentaires

- Une fenêtre apparaît. Sur la gauche cliquez sur “Choisir l'action des boutons d'alimentations”



- Cliquez sur “Modifier des paramètres actuellement non disponibles”



- Apparaît en bas de la fenêtre les options cachées

Paramètres d'arrêt

- Activer le démarrage rapide (recommandé)**
Cela vous permet de démarrer votre PC plus rapidement une fois qu'il est arrêté. Le redémarrage n'est pas affecté. [En savoir plus](#)
- Veille**
Afficher dans le menu Alimentation.
- Veille prolongée**
Afficher dans le menu Alimentation.
- Verrouiller**
Afficher dans le menu d'avatar du compte.

- Décochez "Activer le démarrage rapide ...". Et ainsi vous désactivez le l'Hybrid Shutdown.

Fermez les fenêtres quand c'est fini.

[windows 10](#)

From:

<https://amic.limsi.fr/> - **Administration des moyens informatiques communs.**

Permanent link:

<https://amic.limsi.fr/doku.php?id=lwsiw10>

Last update: **2016/10/07 11:31**

